

### CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 15 avril 2018

(Cumul à partir du 1er février - Base 0 - 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2018	Moyenne 2009-2017	Prévision date 700°Cj	ANNEE	2018	Moyenne 2009-2017	Prévision date 500°Cj
LURCY-LÉVIS (225 m)	516	526	1 <sup>er</sup> mai	500 m alt. (calculé)	412	469	22 avril
MONTLUCON (231 m)	496	544	3 mai	ÉCHASSIERES (650 m)	379	444	27 avril
VICHY-CHARMEIL (249 m)	504	526	2 mai	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	307	360	5 mai (450°Cj)
MONTBEUGNY (270 m)	478	528	4 mai	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	244	294	23 avril (300°Cj)
<i>Gain moyen depuis le 8 avril</i>	85	78		<i>Gain moyen depuis le 8 avril</i>	66	65	

### CONSEILS DE LA SEMAINE

#### Pâturage et déprimage

La pousse de l'herbe est maintenant importante (> 50 kg MS/ha/jour = période de pousse intensive).

→ restreindre les animaux sur la **surface de base**.

Objectif : pâturer l'ensemble des parcelles avant le stade épiaison prévu début mai (cf tableau ci-dessus).

Le repère des 500° Cj est atteint (stade épis 5 cm pour les prairies précoces). Au-delà de ce stade, les animaux consomment l'épis (étêtage). Les repousses seront feuillues (bonne qualité alimentaire).

→ si recherche de **qualité : étêtage possible**. Attention, la quantité récoltée sera diminuée,

→ si recherche de **stock : stopper le déprimage** des foin + apport d'azote (30-40 N).

#### Prévision des ensilages

700° Cj : Ensilage/ enrubannage des prairies précoces. Préparez vous à **récolter vos Ray-Grass** avant la fin du mois. Surveillez la météo et faites le tour des parcelles ! Si elles ont au moins 20 cm de hauteur, vous pouvez les faucher (surtout si vous voulez implanter un maïs derrière) dès maintenant. Les créneaux de 2-3 jours sans pluie sont peu nombreux habituellement.

### Pâturage tournant : la gestion au quotidien

**1. Ne pas attendre que la parcelle soit toute consommée** pour changer mais plutôt **surveiller la parcelle suivante**. Quand la hauteur de l'herbe atteint **12-15 cm**, changez les animaux de parcelle même s'il reste de l'herbe sur la parcelle actuelle sinon vous serez en difficulté à la suivante ou celle d'après (hauteurs d'entrée trop hautes entraînant du gaspillage). Au besoin, ajuster les surfaces avec un fil électrique et faucher le surplus.

**2. Ne pas descendre en dessous de 5 cm**. Si c'est le cas, changer de parcelle. Si cela se répète trop vite, rajouter une parcelle supplémentaire ou affourager le lot.

### Un outil de mesure simple : la botte

- 2 cm hauteur herbomètre : à la semelle 
- 3 cm hauteur herbomètre : entre semelle et talon 
- 5 cm hauteur herbomètre : au talon 
- 8 cm hauteur herbomètre : entre talon et cheville 
- 10 cm hauteur herbomètre : à la cheville 
- 13 cm hauteur herbomètre : mi-botte 

Source : Ferme expérimentale ovine du Mourier, Institut de l'Élevage.