







CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 15 mars 2020

(Cumul à partir du 1^{er} février - Base 0 – 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2020	Moyenne 2009-2019	Prévision date 500°Cj 1 ^{er} fév	ANNEE	2020	Moyenne 2009-2019	Prévision date 500°Cj 1 ^{er} fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	360	241	30 mars	500 m alt. (calculé)	324	192	4 avril
MONTLUCON (231 m)	388	254	27 mars	ÉCHASSIERES (650 m)	306	195	6 avril
VICHY-CHARMEIL (249 m)	370	240	29 mars	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	235	134	23 avril
MONTBEUGNY (270 m)	370	238	29 mars	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	194	115	29 avril
<i>Gain moyen depuis le 8 mars</i>	64	52		<i>Gain moyen depuis le 8 mars</i>	49	41	

Un outils de mesure simple : la botte

Hauteurs herbe à l'herbomètre

- 13 cm = mi-botte 
- 10 cm = à la cheville 
- 8 cm = entre talon et cheville 
- 5 cm = au talon 
- 3 cm = entre semelle et talon 
- 2 cm = à la semelle 

CONSEILS DE LA SEMAINE

Mise à l'herbe

Continuer ou débiter la mise à l'herbe pour constituer les lots et charger progressivement.

*Rappels hauteur d'herbe (cf encadré) : pour mettre à l'herbe 6 – 7 cm d'herbe
ne pas descendre en dessous de 5 cm
ne pas faire pâturer au dessus de 13 – 15 cm*

Semis et / ou sursemis

En fonction des conditions météo, les semis et sursemis de prairies sont envisageables dès maintenant (et jusqu'au 10 – 15 avril au plus tard).

- Semis « classique » : RGI agressif (ou éventuellement RGH) à **25 – 30 kg / ha**.
- Semis « sous couvert de céréales de printemps » : orge ou avoine de printemps à **60 – 70 kg / ha** + TV - RG ou Luzerne – Dactyle ou Prairie Multi Espèces à **25 – 30 kg / ha**.

Apport d'engrais pour les foins

En plaine, en fonction de la portance, les apports d'azote sur les prairies destinées à des récoltes en foin peuvent débiter (pendant 10 à 15 jours).

A plus de 500 m, attendre 7 à 10 jours.

SEMIS – SURSEMIS : « conditions de réussite »

- **Préparation du sol** à soigner avec un outil à dents, sans travail en profondeur (terre fine en surface, pas de motte de plus de 3 cm)
- **Sursemis** : semoir à céréales classique, socs relevés ou semoir centrifuge
Semis : semoir à céréales classique, socs relevés
- **Semer** à moins de 1 cm de profondeur (« facilite » la levée)
- **Rouler** avec un rouleau type cultipacker avant et après semis
- **Ne pas sursemier de la luzerne dans une luzerne déjà implantée** mais du TV ou du RG