

CUMUL DES TEMPÉRATURES EN DEGRÉS AU 10 MARS 2019

(Cumul à partir du 1^{er} février - Base 0 - 18 °C - Source Météo France)

Plaine (< 500 m)				Combraille et Montagne Bourbonnaise (> 500 m)			
ANNEE	2019	Moyenne 2009-2018	Prévision date 300°Cj 1er fév	ANNEE	2019	Moyenne 2009-2018	Prévision date 300°Cj 1er fév
LURCY-LÉVIS (225 m)	273	187	14 mars	500 m alt. (calculé)	270	158	13 mars
MONTLUCON (231 m)	294	200	10 mars	ÉCHASSIERES (650 m)	272	143	15 mars
VICHY-CHARMEIL (249 m)	279	187	13 mars	800 m alt. Mont. Bourb (calculé)	204	106	29 mars
MONTBEUGNY (270 m)	291	181	11 mars	ST NICOLAS DES BIEFS (1022 m)	207	76	28 mars
Gain moyen depuis le 3 mars	71	45		Gain moyen depuis le 3 mars	50	33	

FORMATION

Première approche du pâturage tournant (1 journée)

21 mars à Villefranche d'Allier
ou le 28 mars à Lapalisse

- Connaître les grandes règles de fonctionnement du pâturage tournant
- Partage d'expérience avec un éleveur

Inscrivez-vous au 04.70.48.42.42 !

CONSEILS DE LA SEMAINE

Débuter la mise à l'herbe

Les 300° Cj seront atteints dans la semaine (cf prévision tableau). **Il est temps de commencer à mettre à l'herbe.** Quel que soit le nombre de parcelles, l'objectif est de faire consommer l'épi et donc d'avoir terminé le 1^{er} tour de pâturage avant l'épiaison (autour des 700 - 750 ° C.jr). Mettre à l'herbe dès à présent doit permettre de terminer le 1^{er} tour de pâturage avant l'épiaison.

Néanmoins, la pousse de l'herbe est assez faible en raison du manque d'eau et des conditions de « surpâturage » ou dégradation des prairies suite à la sécheresse 2018.

Ajuster le chargement à 60 - 70 ares/UGB lors de la mise à l'herbe, et **affourager**.

Le déprimage de certaines parcelles pourra permettre de gagner des surfaces à pâturer. Attention à ne pas faire couper l'épi pour le déprimage au risque de pénaliser les rendements ! Ne pas faire pâturer ces parcelles au-delà des 500° cj (prévision fin mars).

Apport d'engrais pour les foins

Prochain repère : 350 - 450° Cj base 1^{er} février = apport d'azote sur les parcelles de foin.

Prévoir les apports d'engrais sur les prairies destinées à être fauchées en foin dès la semaine prochaine.

Mise à l'herbe : transition alimentaire & recommandations

3 semaines : adaptation de la flore ruminale

- **Sortie en journée** (après-midi = panse pleine), rentrée la nuit si parcs autour des bâtiments
- **Affourager au pré** (ex : foin, paille)
→ « Apporter du sec »
- Vérifier l'**accès à l'eau** de qualité en quantité suffisante
- Eviter les parcelles fertilisées
- Mettre des blocs de **sel** à disposition
- Penser à la **gestion** du **parasitisme** de votre troupeau ! Si besoin, demander conseil à votre vétérinaire pour adapter vos pratiques.